

Tutoriel CAPE D' INTÉRIEURE

Le patron comprend des valeurs de couture de 1 cm - Taille unique : 34 à 44

Fournitures :



- 1,5 mètre de tissu en 1,5 mètre de large (type polaire, lainage, maille épaisse)
- Fermeture de la cape au choix en fonction des préférences : zipper, liens, liens élastiques, aimants, boutons, scratchs...
- Si fermeture par zip il faut une longueur de 70 cm

OPTION CAPUCHE (amovible ou non)


OPTION A / COL OFFICIER (fermeture boutons, pressions)

OPTION B / COL CAMIONNEUR (fermeture boutons, pressions, ou zip)




OPTION C / COL SIMPLE (fermeture boutons, pressions)



1/ Couper les morceaux du patron dans le textile, ne pas oublier de faire les petites entailles aux crans repères. La valeur de couture est de 1 cm incluse dans le patron. Surjeter au besoin les parties qui le nécessite, cela dépend des finitions souhaités... Ici en jaune, les parties surjetées.



2/ Assembler les épaules (en rouge sur les schémas). Ouvrir les coutures au fer. Découper et coller le thermocollant en fonction du gabarit sur l'envers. Plier et surpiquer le devant côté droit et le devant gauche à 3 cm du bord.



3/ En fonction de l'option de col/capuche choisie:

OPTION A OFFICIER

Découper le thermocollant et le coller au fer. Coudre le dessus et le dessous du col, couper l'excédent de tissu aux arrondis, retourner. Repasser. Retourner et assembler le bord extérieur du col avec la cape (schéma 1). Rabattre la partie intérieure du col sur la cape et surpiquer le tour de col (schéma 2). Repasser l'ouvrage entier.








schéma 1 schéma 2




OPTION B COL CAMIONNEUR

Découper les gabarits dans le thermocollant, coller au fer, côté droit et gauche. Assembler le col milieu dos, ouvrir les coutures au fer (schéma 1). Coudre le dessus avec le dessous de col (schéma 2). Couper l'excédent de tissu aux arrondis, retourner. Repasser. En fonction des finitions souhaitées, surjeter le col (en jaune sur le schéma). Assembler le dessus de col avec la cape (schéma 3). Surpiquer le tour de col (schéma 4). Poser les pressions. Repasser l'ouvrage entier.



OPTION C COL SIMPLE


Coudre le dessus avec le dessous de col. Couper l'excédent de tissu aux arrondis, retourner. Repasser, ouvrir les coutures. Assembler le dessus de col avec la cape (schéma 1). Rabattre la partie intérieure du col sur la cape et surpiquer le tour de col (Schéma 2). Repasser l'ouvrage entier.



OPTION CAPUCHE

Assembler le centre avec les côtés. Surjeter sur l'intérieur. Repasser et aplatir le surjet sur l'envers. Retourner la capuche et surpiquer sur l'endroit le long des coutures, les deux côtés (Schema 1). Plusieurs types de finitions sont possibles, bords surjetés simples, surjet et remplis, remplis double, pose de biais,...

Finitions possibles



4/ En fonction des options choisies pour fermer la cape, coudre, poser les accessoires comme les pressions. pour les pressions. En fonction du type de tissu il peut être nécessaire de mettre un renfort thermocollant sur l'envers avant de les poser les accessoires pour éviter l'arrachage.